山守コンパス測量データの読込み

山守コンパスで測量したデータ(dbfファイル/csvファイル)を山守くんLiteへ読込み、 表示させる方法となります。測量データは、必ず端末本体からPCやHDDへコピーしてか ら読込み作業を行いましょう。

すでに背景地図(地理院地図や林小班)が格納されているファイルへGARMIN測量データを読込む 場合の手順となります。新しいファイルへ読込む場合は、最初に地理院地図など背景図を表示してか ら、読込み作業を行いましょう。

★1 山守コンパス測量データの読込み

1 地図領域エリアでマウス右クリックし、メニューバーの[森林測量]-[コンパス測量取り込み]を クリックします。



2 読み込む測量データファイル(dbfファイル)を選択し、[開く]をクリックします。

ஜ 開く	3/ 11/2	X
ファイルの場所(<u>I</u>): [コンパス測量	• 6 6 6 88
7_1_16.dbf		
ファイル名(N):	7_1_16.dbf	
ファイルのタイプ(<u>I</u>):	DBFファイル(*.DBF,*.DBF)	
		開く取消

- 3 ウィンドウが開きますので、座標系の設定を行い、[OK]をクリックします。 基本的には、山守コンパスから出力したデータは平面直角座標系データです。
 - < 例 > 栃木県(関東地方)は[平面直角座標系 9系] なので、系は[9系]を選択します。 [系]は、地域により異なりますので、ご指定ください。

4	×	
○ 座標変換なし		
○ 経度/緯度座	標系(10ミリ秒単位)	
○ 経度/緯度座:	標系(度単位)	平面直角座標系と UTM座標系を選択可能
●投影座標系		1411111-1-1
種別	平面直角座標系	1~19系を選択
杀	9系	
座標方向	X座標=南北方向, Y座標=東西方向 、 ▼	通常はデフォルトのままでご利 用ください。
	OK Cancel	

4 [森林測量]ウィンドウが開きますので、読み込む形状を選択し、[OK]をクリックします。
 ※注意 周囲測量以外でポリゴンを選択すると図形は作成されません。



- 5 地図表示画面にデータが表示され、[レイヤ]タブに追加されます。
 - <例> 4で[ポイントとポリゴン]を選択したのでレイヤに 7_1_16_Point / 7_1_16_Polygon が 追加されました。



★2 測量データの表示設定

1 読込んだ測量データのレイヤの詳細設定を行います。

[詳細を表示する] 🧾 をクリック、またはマウス右クリックし、[レイヤ詳細]を選択します。



2 【名称】【ライン】【ペイント】【フォント】【シンボル】が変更できます。
 変更が完了したら「適用する】をクリックし、「OK】をクリックします。



3 各レイヤの詳細設定が変更されていることを確認します。

〈変更前の画像〉





〈変更後の画像〉

< 例> 7_1_16_Polygon レイヤ → ペイント変更 塗りつぶし色変更(緑色) 塗りつぶし色透明度変更(50) 7_1_16_Point レイヤ → シンボル変更 表示色変更(青色) シンボル変更(●)



4 必要があれば、コンパス測量データの属性値を地図上に表示することができます。 レイヤタブから設定を行うレイヤを選択し、[ラベル表示フラグ] □ にチェックを入れます。

7	° ロシ° ェクト	617	検索	属	性	
	Û	ď	2 🗗 (9		
書	込先 : ユ-	ーザレイ	*			-
	4	ヤ名	1	9		ス
	新規プロ	ジェク	۴1 🗌		~	2 _{АВ}
l	7_1_1	16_Poly	t [V		
-		ザレイキ	~ ~	r		AB
	WMS	ザレイキ		~		

5 [レイヤラベル表示設定]ウィンドウが立ち上がります。[ラベルを表示する]にチェックを入れ、表示 したい項目を選択します。 違う項目をマウスクリックすると、複数項目を選択でき、もう一度マウスクリック で選択解除します。 設定が完了したら、[OK]をクリックします。

	ラベルを表: ・ 消去する場	示する場合は必ずチェックを入れて 合はチェックを外して下さい。	C下さい。 X	
	 レイヤラベル表示設定 レラベルを表示する □ tooltipを表示する 			マウスクリックで 複数選択する事が
ロッベルを表示する	フィールド名称 [HccMap]FID 既知点 潮点 結合点 方位角 高低角 斜距離 X Y H 計算後X 計算後Y ション(表示位置) ・北西 ○北 ○北東 ○西 ● 中央 ○東 ○南西 ○南 ○ 南東 ○ボリラインに沿わせる ○ボリラインの距離 OK	区切り文字 (フィールドの頭に、、、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		ラベルとポイントやポ リライン等との距離を 設定します

6 ラベルが表示された事を確認します。

<例> レイヤ[7_1_16_Point]の フィールド名称[測点]を表示しました。

